

アルファメール2・アルファメール2コンパクト

SSLサーバ証明書（SureServer） 設定の手引き

2022年8月版


<https://www.alpha-mail.jp/support/ssl/>

作業手順	2
ステップ1：サービスのお申し込み	3
ステップ2：CSRの作成	7
ステップ3：証明書の発行申請	10
ステップ4：証明書のダウンロード	15
ステップ5：証明書のインストール	20
ステップ6：証明書のインストール完了確認	23
ステップ7：常時SSL化の設定	24

操作方法がわからない場合は


お客様専用フォームからお問い合わせください。
<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/falpha-mail>

- 本書は2022年8月時点での情報を元に作成しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- 本書の内容の複製または改変などを当社の許可なく行うことは禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- 本書で取り上げたソフトウェアの変更、ホームページの構成・デザイン・内容の変更、それに伴って発生する損失、逸失利益に関し、当社はいかなる責任も負いかねます。
- 本書に記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。




作業手順

「SSLサーバ証明書(SureServer)」をご利用される場合、以下の作業が必要になります。
お客様の作業が終わりましたら、チェックボックスにチェックを入れてください。





ステップ1: サービスのお申し込み



お客様マイページから「SSLサーバ証明書(SureServer)」を申し込みます。

1 ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。
<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/keiyaku>

2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリック
します。

ログインID	アルファメール2の「お客様番号(旧契約 マイページのID)」を入力
パスワード	「お客様マイページ(旧契約マイページ) のパスワード」を入力

3 「サービスの追加」をクリックします。

お客様マイページ

ホーム > お客様マイページ > ログイン > お客様番号(旧契約マイページのID)でログイン

お客様番号(旧契約マイページのID)でログイン

ID、パスワードを入力してください。

ID欄にはお客様番号とログインIDのみが入力できます。

ログインID

必須

例) W133456789-133456

☐ 次図からIDの入力を省略する

パスワード

必須

大塚商会

サポート > フェア・セミナー > お客様アンケート > お問い合わせ > English

サイトの設定 検索

ホーム ソリューション・製品 お客様マイページ 通販(たのめる) 企業情報

お客様マイページ トップ 製品ごとに
便利に使う 技術サポート 問い合わせをする・
サポートを受ける ソリューション・ 契約内容や
請求書について マイページの
設定をする

ホーム > お客様マイページ > 契約内容や請求書について

マイメニューに登録

契約内容や請求書について

契約情報の確認

請求書・お支払いについて

サービス検索

契約のよくあるご質問

よくあるご質問
(FAQ)

お知らせ

お問い合わせ

マイメニュー

トップ (マイメニュー)

マイメニューの編集

マイメニューとは

お客様マイページの
使いかた

旧QQ-Webご利用の
お客様
へ

旧契約マイページ
ご利用の
お客様
へ

お客様マイページとは

マークとは

お客様マイページ
内検索

検索

契約内容や請求書について

ご契約内容、請求書に関する情報の確認をいただけます。

旧QQ-Webご利用のお客様へ 旧契約マイページご利用のお客様へ

契約を確認する・手続きする

ご契約いただいている内容の確認や更新ができます。

契約の確認

契約内容の確認

契約者情報の
確認・変更

ご契約の明細や履歴などを確認
できます。

ご契約されている契約情報の
お客様情報の確認・変更申し込み
ができます。

請求情報の確認

契約の請求情報の履歴や明細
などを確認できます。

契約の追加や変更

サービスの追加

オプションの追加

コース変更・
サービス変更

ご契約にサービスを追加でき
ます。

ご契約されているサービスに
オプションを追加できます。

ご契約されているアルファメール
のコースやサービスを変更でき
ます。

オプションの削除

サービスの解約

ご契約されているオプションを
削除できます。

ご契約されているサービスの
解約申し込みができます。

4 「サービスを追加する」をクリックします。



5 「申込画面に進む」をクリックします。



大塚商会

閉じる

サービスの契約

サービスの契約ができます。以下の内容をご確認いただき、ご契約されるサービスを選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

受付履歴

お客様情報

お客様番号	W000000000
支払方法	請求払い 毎月

契約サービス

契約サービス名	定価 (円)	設定情報
アルファメール2 サービス月額料金	2,800	詳細

※価格には消費税は含まれておりません。

契約オプション

契約オプション名	契約数	月額料金 (円)	設定情報
迷惑メール検知 (50 個/基本パック) (シマンテック)	1	1,000	詳細

※価格には消費税は含まれておりません。

実務担当者

担当者情報をご確認ください。契約責任者および下記のメールアドレス宛にお手続き確認のE-mailが送信されます。

実務担当者とは？

組織名	大塚商会
実務担当者	大塚 太郎
E-mail	not.send@otsuka-shokai.co.jp
電話番号	03-1234-5678
住所	大塚市 千代田区 新田橋 2-18-4 大塚商会本社ビル 4F

新しくご契約されるサービスの重要送付物送付先

登録完了のお知らせ (ログインID/パスワード) の送付先をご指定ください。ご指定の送付先にメールにてお送りいたします。

現在の重要送付物送付先：実務担当者

契約責任者	大塚商会 大塚 太郎 not.send@otsuka-shokai.co.jp
実務担当者	not.send@otsuka-shokai.co.jp

※新しいサービスの契約前に住所とE-mailアドレスを同時に変更された場合、情報変更のため発送が遅くなる場合がございます。

に宛先でお申し込みを進める

新しく契約するサービス

サービス選択	アルファメール2 アルファメールプレミアム アルファオフィス Webフィルタリング ☒ SSLサーバ証明書
--------	--

戻る

次へ

受付履歴

6 以下を確認・選択し、「次へ」をクリックします。

「現在の重要送付物送付先」と同じ送付先が選択されていることを確認します。

表示された内容を確認し、「上記内容でお申し込みを進める」をチェックします。

「SSLサーバ証明書」を選択します。

7 契約するサービスを選択し、「次へ」をクリックします。

サービスによって、お申込みいただけるお客様が異なります。詳細は、以下の区分をご確認ください。

SSLサーバ証明書	
お申し込みいただけるお客様	・個人事業主 ・行政機関 ・法務局に登記のある法人 ・第三者(弁護士・行政書士など)が実在を証明できる任意団体
お申し込みいただけないお客様	・個人 ・第三者が実在の証明ができない任意団体

EV SSLサーバ証明書	
お申し込みいただけるお客様	・法務局に登記があり、実在が確認できる法人 ・行政機関
お申し込みいただけないお客様	・個人 ・個人事業主 ・法務局に登記のある法人で、実在が確認できない法人(ペーパーカンパニーなど) ・第三者が実在を証明できる任意団体

※上記は、お申込み可否の区分です。審査の通過を保証するものではありません。

8 表示された内容を確認し、「申し込む」をクリックします。

9 申し込みの完了画面が表示されます。「ウィンドウを閉じる」をクリックし、お客様マイページからログアウトします。

以上で、ステップ1の作業は終了です。

大塚商会

閉じる

サービスの契約

お申込みの進捗

確認

完了

こちらからオプションの追加ができます。

お客様番号

W000000000

新しく契約するサービス

サービス名

SSLサーバ証明書月額サービス

サービス	初期費用(円)	月額料金(円)
◎ SSLサーバ証明書 (SureServer)	---	3,800
※ EV SSLサーバ証明書 (SureServer)	---	4,800

ドメイン

add

demo000.jp

戻る

次へ

大塚商会

閉じる

サービスの契約

お申込みの進捗

確認

完了

こちらからオプションの追加ができます。

お客様情報

お客様番号

W000000000

新しく契約するサービス

サービス名

SSL証明書月額サービス

追加するサービス

契約サービス名

EV SSLサーバ証明書 (SureServer)

ドメイン

ドメイン名

demo000.jp

今日の追加金額(税別)	(初期費用)	0円
	(月額料金)	4,800円

※価格には消費税は含まれておりません。

※約数の表示

※約款・重要説明事項に同意する※

※お客様にて証明書の申請・更新が必要であること、結果によってお申し込み可能なメニューが異なるなど、本サービスには重要な案内がございますので、重要説明事項を必ずご確認ください。
また、お申し込み後、利用開始までの流れなど記載した受付メールを送付しますのでご確認ください。

重要申込時、受付完了メールが
ご契約責任者様の連絡先E-mailアドレス not.send@otsuka-shokai.co.jp
実務担当者様の連絡先E-mailアドレス not.send@otsuka-shokai.co.jp に送信されます。
※大塚ID管理者にも送付されます。

戻る

申し込む

大塚商会

閉じる

SSL証明書の申込

入力

確認

完了

サービス追加のお申し込みを受け付けました。

お申込番号は20181017000001です。

確認のため、ご契約責任者様の連絡先E-mailアドレス not.send@otsuka-shokai.co.jp と
実務担当者様の連絡先E-mailアドレス not.send@otsuka-shokai.co.jp へメールを配信しております。
※大塚ID管理者にも送付されます。


サービスの追加登録をありがとうございました。

ウィンドウを閉じる

ステップ2:CSRの作成

このマニュアルはアルファメール2の画面で説明します。アルファメール2コンパクトも同様の手順で設定できます。

こちらの作業は、ステップ1:「サービスのお申し込み」(P.3)を行った翌日以降に開始してください。



アルファメール2の管理者機能からCSRを作成します。



1 ブラウザを起動し、アルファメール/アルファメール2会員サイトにアクセスします。

<https://www.alpha-mail.jp/>

「ログイン」をクリックします。



2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリックします。

メールアドレス	「管理者メールアドレス(ログインID)」を入力
パスワード	「管理者パスワード」を入力

3 「独自SSL」をクリックします。



4 「CSRの作成」をクリックします。



❗ 証明書を利用するサーバが選択されていることを確認してください

CSRは「公開中」となっているサーバで作成されます。証明書をインストールする予定のサーバが公開中となっていることを確認してから、以下の手順を実施してください。

公開中のサーバは、管理者メニューのアイコンに緑色のチェックマークがついています。



5 必要事項を入力し、「作成」をクリックします。

CSR (証明書署名要求) の作成に必要な情報を入力して、「作成」ボタンをクリックしてください。

- SSLサーバ証明書取得の際は、サーバソフトウェアにApacheを指定してください。

新しいCSRの作成

公開鍵長	2048bitRSA
*コモンネーム (Common Name)	☐ https://www.it-manual.info ☐ https://it-manual.info
*組織名 (Organizational Name)	OTSUKA CORPORATION
部門名 (Organizational Unit)	
国名 (Country)	JP
*都道府県名 (State or Province)	Tokyo
*市区町村名 (Locality)	Chiyoda-ku

・コモンネーム
ご契約されたサブドメインなどでコモンネームに"www"を付与しない場合は、下記の「契約ドメイン名」を選択してください。
設定可能なSSLサーバ証明書は、どちらか一方のコモンネームのみとなります。
(例) https://www.example.com

・組織名
2文字以上64文字以下で指定してください。
一部の記号は使用できません(<> ~ ! @ # \$ % ^ * / \ () ?)
証明書が対応している場合、日本語での表記も可能です。(注記)
(例) COMPANY NAME (例) 株式会社 ○×商事

・部門名
64文字以下で指定してください。
一部の記号は使用できません(<> ~ ! @ # \$ % ^ * / \ () ?)
証明書が対応している場合、日本語での表記も可能です。(注記)
(例) Public Relations Dept (例) 広報部

・国名
国名 (ISO国別記号) を指定してください。日本の国別記号は"JP"です。

・都道府県名/市区町村名
64文字以下で指定してください。
証明書が対応している場合、日本語での表記も可能です。(注記)
(例) Tokyo/Chiyoda-ku (例) 東京都/千代田区

注記：日本語表記について
・日本語表記は64文字以下で指定してください。
・日本語表記が可能な対象項目や登録方法は各証明書の証明書により異なります。
詳しくはお客様がご利用の各証明書の説明をご覧ください。

* は必須項目です。

作成

前のメニューに戻る 管理者メニューに戻る


Copyright © 2018 OTSUKA CORPORATION. All rights reserved.

公開鍵長	公開鍵長 (2048bitRSA) が表示されます。
コモンネーム (Common Name)	コモンネームを選択します。
組織名 (Organizational Name)	組織の正式名称を入力します
部門名 (Organizational Unit)	部門名は空白のままにしてください。 ※2022年6月23日以降に発行された証明書につきましては、サーバー証明書に関する基本要件変更に伴い証明書に表示されなくなるため、入力不要となりました。
国名 (Country)	日本のISO国別記号「JP」が表示されます。
都道府県名 (State of Province)	都道府県名を入力します。
市区町村名 (Locality)	市区町村名を入力します。

❗ 組織名などは日本語での表記も可能です

組織名、部門名、都道府県名、市区町村名は日本語での表記も可能です。

6 ダイアログが表示されるので、「作成」をクリックします。



7 「最新の作成済みCSR」の右の「▶」をクリックします。

アルファメール2 管理者メニュー ログアウト

管理者メールアカウント

- Webメール
- アカウント設定
- 転送設定
- 自動返信
- メールの仕分け
- 迷惑メール設定
- 迷惑メールフィルタ
- 迷惑メールのリカバリ
- 古いメールの整理

Webサービス

- ホームページ制作作成
- 通常Webサーバ
- Webサーバ拡張
- データベース
- バックアップ
- FTP接続元制限
- FTP/スワードの変更
- アクセス制限
- 海外アクセス制限

CSRの作成

CSR（証明書署名要求）の作成に必要な情報を入力して、「作成」ボタンをクリックしてください。

- SSLサーバ証明書取得の際は、サーバソフトウェアにApacheを指定してください。

最新の作成済みCSR ▶

新しいCSRの作成

公開鍵長	2048bitRSA
*コモンネーム (Common Name)	* ☐ https://www.it-manual.info ○ ☐ https://it-manual.info
*組織名 (Organizational Name)	OTSUKA CORPORATION
部門名 (Organizational Unit)	
国名 (Country)	JP
*都道府県名 (State or Province)	Tokyo
*市区町村名 (Locality)	Chiyoda-ku

8 生成されたCSRが表示されます。

以上で、ステップ2の作業は終了です。
画面は閉じずに、ステップ3に進みます。

! 画面は閉じないでください

画面に表示された赤枠内の情報は、次の設定で必要になります。画面を閉じないよう、ご注意ください。

アルファメール2 管理者メニュー ログアウト

管理者メールアカウント

- Webメール
- アカウント設定
- 転送設定
- 自動返信
- メールの仕分け
- 迷惑メール設定
- 迷惑メールフィルタ
- 迷惑メールのリカバリ
- 古いメールの整理

Webサービス

- ホームページ制作作成
- 通常Webサーバ
- Webサーバ拡張
- データベース
- バックアップ
- FTP接続元制限
- FTP/スワードの変更
- アクセス制限
- 海外アクセス制限
- エラーページ設定
- DNSレコード設定
- 独自SSL
- サブドメイン設定
- アクセス設計
- Webサーバログ

メールサービス

- アカウント管理

CSRの作成

CSR（証明書署名要求）の作成に必要な情報を入力して、「作成」ボタンをクリックしてください。

- SSLサーバ証明書取得の際は、サーバソフトウェアにApacheを指定してください。

最新の作成済みCSR ▼

```
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC0CCAsCAQAwY2048bitRSA...
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
```

コモンネーム (Common Name)

組織名 (Organizational Name)

部門名 (Organizational Unit)

市区町村名 (Locality)

都道府県名 (State or Province)


国名 (Country)

※画面に表示されたCSRは次の設定で使します



ステップ3: 証明書の発行申請

! サイバートラスト社のメンテナンス実施中は、申請をお受けできずにエラーとなります。サイバートラスト社では、毎月第4水曜日の20:00～翌8:00に定期メンテナンスを実施しておりますので、ご注意ください。



お客様マイページから「SSLサーバ証明書(SureServer)」の発行申請を行います。

1 ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。
<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/keiyaku>

お客様マイページ

ホーム > お客様マイページ > ログイン > お客様番号 (旧契約マイページのID) でログイン

お客様番号 (旧契約マイページのID) でログイン

ID、パスワードを入力してください。

ID欄にはお客様番号とログインIDの入力できます。

ログインID

必須 W123456789-123456

パスワード

必須

パスワードをお忘れですか？

旧契約マイページでブラウザにIDとパスワードを記憶されていた方へ

Webでのお問い合わせ

ログインページへ

ログイン

2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリックします。

ログインID	「お客様番号(旧契約マイページのID)」を入力
パスワード	「お客様マイページ(旧契約マイページ)のパスワード」を入力

! 弊社営業よりお申込書でSSLサーバ証明書をご契約いただいたお客様
SSLサーバ証明書専用のログインID・パスワードをお送りしておりますのでそちらを入力し、手順3に進みます。

3 「契約内容の確認」をクリックします。

大塚商会

サポート > フェア・セミナー > お客様アンケート > お問い合わせ > English

ログイン/会員登録

ホーム > お客様マイページ > 契約内容や請求書について

マイメニューに登録

契約内容や請求書について

契約情報の確認

請求書・お支払いについて

サービス検索

契約のよくあるご質問

よくあるご質問 (FAQ)

お知らせ

お問い合わせ

マイメニュー

トップ (マイメニュー)

マイメニューの編集

契約内容や請求書について

ご契約内容、請求書に関する情報の確認をいただけます。

旧QQ-Webご利用のお客様へ > 旧契約マイページご利用のお客様へ

契約を確認する・手続きする

ご契約いただいている内容の確認や更新ができます。

契約の確認

契約内容の確認

契約情報の確認・変更

ご契約の明細や履歴などを確認できます。

ご契約されている契約情報のお客様情報の確認、変更申し込みができます。

請求情報の確認

4 SSLサーバ証明書の「契約内容を確認する」をクリックします。



大塚商会

ホーム ソリューション・製品 お客様マイページ 開庫（たのめー） 企業情報

お客様マイページ トップページ 製品ごとに 検索 技術サポート 問い合わせをする・ サポートを受ける ソリューション・ 製品の検討をする 契約内容や 請求書について マイページの 設定をする

ホーム > お客様マイページ > 契約内容や請求書について > 契約情報の確認

マイメニューに登録

契約内容や請求書について

契約情報の確認

請求書・お支払いについて

Web請求書のメリット

サービス検索

契約のよくあるご質問

よくあるご質問 (FAQ)

お知らせ

お問い合わせ

マイメニュー

- トップ (マイメニュー)
- マイメニューの編集
- マイメニューとは

お客様マイページの 使いかた

- お客様マイページ ご利用ガイド
- マークとは

お客様マイページ内検索

検索

契約情報の確認

現在登録されている契約内容を確認するために、ご利用先を契約情報一覧から選択します。
多数の契約を持っているお客様は、絞り込み条件を入力して対象となる契約を絞り込むことができます。

ご契約内容をご確認いただけます

契約情報一覧


絞り込み条件を開く

全1件中 1 - 1件表示

No	: 1	ご利用先	: 株式会社大塚商会
契約申込書No	: W000000000	ご契約先	: 0000000000 大塚商会
ご利用先	: 0000000000 株式会社大塚商会	契約開始日	: 2016年4月25日
申込日	: 2016年4月25日	会員番号	: -
お客様番号	: W000000000	状況	: 契約中
加盟店管理番号	: 0000000000		
契約額	: 4,800円 (月額)		
<契約お客様情報>			
契約責任者	: W0000000000 大塚 太郎 様	ご利用先担当者	: 0000000000 大塚 太郎 様
実務担当者	: W0000000000 大塚 太郎 様		
サービス			
91.55.96 EV SSLサーバ証明書 (SureServ サービス内容 27)			

契約内容を確認する

5 「SSL証明書発行」をクリックします。



大塚商会

契約内容の確認

契約申込書No	: W000000000	ご利用先	: 株式会社大塚商会
ご利用先	: 株式会社大塚商会	契約開始日	: 2017年05月30日
申込日	: 2017年05月29日	会員番号	: -
お客様番号	: W000000000	状況	: 契約中
加盟店管理番号	: 0000000000		
契約額	: 7,800円 (月額)		

サービス内容を確認 契約確認 お問い合わせ窓口

ご契約のサービスと利用料金の確認ができます。

契約サービス

契約サービス	SSLサーバ証明書 (SureServ)	月額料金(円)	3,800
※標準には消費税は含まれておりません。			
お客様番号	: W000000000		
支払方法	: 請求書払い 毎月		
契約開始日	: 2017/05/28		
契約終了日	: 2017/07		
契約期間	: 2017/05/28～		
契約終了日			
ドメイン名	: *****		
証明書申請日	: *****		
証明書発行日	: *****		
証明書終了日	: *****		
サービス契約ID	: *****		
サービス契約ID	: *****		
契約ID	: *****		
元サービス契約ID	: *****		
元サービス契約ID	: *****		
元サービス契約ID	: *****		
加盟店管理番号	: *****		
コモンネーム	: *****		

契約オプション

オプションの追加はこちら

オプションの削除はこちら

サービスの解約はこちら

SSL証明書発行

6 「SSL申請法人情報」に必要な事項を入力します。

❗入力項目は、お申込みのサービスによって異なります。
(こちらは、EV SSLサーバ証明書をお申し込みのお客様向けの画面です)

画面下「SSL申請情報」の入力については、次の手順で説明します。

申請法人名	法人格も入力してください。 例)株式会社 大塚商会
ビル・マンション名	全角40文字以内で入力してください。 無い場合は、「なし」と入力してください。 例)本社ビル
会社法人等番号	申請組織のカテゴリで「民間組織」を選択された場合は、会社法人等番号の入力が必須となります。 登記簿に記載されている12桁の会社法人等番号です。マイナンバーの法人番号(13桁)の先頭1桁を除いた12桁が、会社法人等番号になります。 例) 1234-00-123456
登記住所(都道府県)	申請組織のカテゴリで「行政機関(市区町村)」を選択された場合のみご入力ください。 (例) 東京都=Tokyo、埼玉県=Saitama、大阪府=Osaka

大塚商会

閉じる

SSL証明書の申請

入力 確認 完了

SSL申請法人情報

申請法人名

必須

株式会社 大塚商会

※全角55文字以内

法人格

必須

株式会社

※個人事業主のお客様は「その他法人」を選択してください。

法人代表者(最高責任者)

必須

姓 大塚

名 太郎

郵便番号

必須

102-8573

住所検索

※ハイフン(-)付き、半角数字
例) 102-8573
郵便番号を入力し、「住所検索」ボタンを押すと住所を自動表示します

住所

必須

都道府県 東京都

※都道府県を一覧より選択してください

市区町村

必須

千代田区

※全角40文字以内
例) 千代田区

丁目・番地

必須

飯田橋

※全角40文字以内
例) 飯田橋2-18-4

ビル・マンション名

必須

本社ビル

※全角40文字以内
例) 本社ビル

申請責任者氏名(かな)

必須

姓 おおつか

名 たろう

申請責任者氏名(漢字)

必須

姓 大塚

名 太郎

部署名

必須

業務部

役職

必須

課長

申請組織カテゴリ

必須

民間組織

会社法人等番号

任意

1234 - 00 - 123456

※申請組織のカテゴリで「民間組織」を選択された場合のみご入力ください。

法人設立機関

必須

法務局

※民間組織の場合は、「法務局」とご入力ください。
行政機関の場合は、自身の上位団体がある場合はその行政機関名、それ以外の場合は自身の組織名を入力して下さい。

申請法人名(英名)

必須

OTSUKA CORPORATION

登記住所(都道府県:英名)

任意

※(例) 東京都=Tokyo、埼玉県=Saitama、大阪府=Osaka
※申請組織カテゴリで「行政機関(市区町村)」を選択された場合は必須です。

登記住所(国:英名)

必須

JP

代表電話番号

必須

03 - 1234 - 5678

申請責任者電話番号

必須

03 - 1234 - 5678

7 「SSL申請情報」に必要事項を入力します。

SSL申請情報

契約ドメイン

xxx.co.jp
本サービスでお申し込みいただいたドメイン名のコンテナ名の証明書申請・発行が可能です。
誤ったドメインのコンテナ名で申請された場合は、無効となりますのでご注意ください。

CSR

必須

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDODCBKgIwAgEAAQABJGkiMjYxOTUyMDAwMTA5NzgwOGEAFADBAWos
oCZDVVDAKGAJJ
RTECNBAGAUUECMONFsdgltbsJIWNMFvGYOVQQEWewdWJCIR
ydXDNUSlwIAVO
YOKEeLCTYSdaOrtlvcmdgdgiIZKUcnVdcGSbz29WBk4DTAWNDU
LMFNENfWscsl
DITIIMQAmlznTkwWFovRIELMAKAUAIEBHMCSDUeLAQBqHVBAS
TSOLshARtPwy
ZITEMBEGAUIEUWKGBIIIZKUcNVzddeIWCAGAIUeAMZNFnfsdgI
tbSJlTENfyNyV
WUljCSdqldvdDCASITwbDYkgZIIVhcNAgeBBQAOzePAOCOAoh
CsgeEKAMEuykr

Webサイトから出力されたCSRを貼り付けてください。
貼り付け例：-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----から-----END
CERTIFICATE REQUEST-----を含めたすべての行をコピーして上の欄に貼り付けてください。

※アプリケーションフレームワークによれるOffice365Webサービスのオプションをご利用のお客様は、管理者機能ページの独自SSL管理（CSR作成）メニューから出力できます。
※アプリケーション2をご利用のお客様は、管理者機能ページの独自SSLメニュー「CSRの作成」ボタンから出力できます。

通知メールアドレス1

not_send@otsuka-shokai.co.jp

通知メールアドレスを登録してください。通知メールアドレスには、サイバートラスト社から審査に関する内容や更新期間通知など重要なメールが配信されます。
メールのお送先とつながるようグループアドレスの登録をお願いします。
※通知メールアドレス1は、本契約にてご登録中の複数担当者メールアドレスが固定で指定されます。

通知メールアドレス2

not_send@tsuka-shokai.co.jp

通知メールアドレス3

not_send@tsuka-shokai.co.jp

申請法人名の言語選択

必須

☒日本語☐英語
※アプリケーションスラッシュに表示される法人名を日本語もしくは英語で表示するかを決定できます。

コモンネーム

解除

必須

※CSRの入力を完了しましたら、上のボタを押下してください。
[www.it-manual.info](#)

☐It-manual.infoのコモンネームにもSSL証明書を対応させます。

■申請にあたっての同意事項（必ずご確認ください）

- 「下記に記した個人情報取り扱い、利用目的」の内容についてご確認いただき、ご同意の上ご記入ください。

- サイバートラスト株式会社(以下、サイバートラスト社)のSureServerに際する利用約款は、下記サイトに掲載しておりますのでご確認ください。
サイバートラスト社約款
※[SureServer証明書加入契約書][SureServer EV証明書加入契約書][SureServer証明書およびSureMail証明書CPS][SureBoard利用約款]
[EV認証経路適用規定]の最新バージョンが強当します。

- 本書面にご入力いただいた個人情報および本サービスのご登録の実務担当者情報（姓・氏名、電話番号、部署名、メールアドレス）は、SSLサーバ証明書の審査・発行・管理のためサイバートラスト社へ提供いたします。
提供された個人情報はサイバートラスト社の利用規約に基づいて取り扱います。

- 証明書の発行と審査は、サイバートラスト株式会社が担当し、審査に当たりサイバートラスト社より、申請件前向き・差支承認などのためご連絡させていただきます。（個人事業主のお客様、ドメイン名称等々確認が必要な場合など）
※ご連絡までの目安 …… 本申請の日付～翌営業日
※発行日数の目安
必要書類のやりとりを含めた平均的な日数です。
必要書類の有無、審査状況によって異なります。
・ SSLサーバ証明書 …… 1〜5営業日
・ EV SSLサーバ証明書 …… 5〜10営業日

- 審査にあたり必要書類や申請内容のご確認をさせていただく場合は、サイバートラスト社より、ご希望の実務担当者様宛にご連絡させていただきます。（個人事業主のお客様、ドメイン名称等に確認が必要な場合など）
- 審議の結果と結果について再発は一切お断りせず、お問い合わせ等にもお答え致しますのであらかじめご了承ください。

- 審査の結果、発行不可となった場合は、本サービスは無自動的にお断りさせていただきます。
（ご利用料金や解約的金銭が発生しません。）

戻る

次へ

CSR	「ステップ2: CSRの作成」手順8(P.9)で画面に表示されたCSR欄の、 -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- から -----END CERTIFICATE REQUEST----- までをコピーし、こちらに貼り付けます。
通知メールアドレス1	サイバートラスト社から証明書の発行や更新に関する期限通知など重要なメールがこちらのメールアドレスに配信されます。 通知先を追加される場合は、以下「通知メールアドレス2」「通知メールアドレス3」に通知先のメールアドレスを入力します。 ※メールの見落とし防止のため、部署などのグループアドレスのご登録を推奨します。 ※通知メールアドレスは一度登録すると変更することができませんのでご注意ください。
申請法人名の言語選択	ブラウザのアドレスバーに表示される法人名の言語を選択します。 ※EV SSLサーバ証明書をお申し込みのお客様のみ選択ができます。 [画面イメージ]   https://www.example.co.jp
コモンネーム	CSRを貼り付けた後に、「解析」をクリックすると「ステップ2: CSRの作成」手順5(P.8)で選択したコモンネームが表示されます。 「https://www.契約ドメイン名」「https://契約ドメイン名」の両方でホームページを公開される場合は、チェックボックスにチェックを入れます。

表示された内容を確認し、「上記のすべての内容について確認、同意しました。」をチェックして「次へ」をクリックします。

[illegible]

8 表示された内容を確認し、「約款・ご確認事項に同意する」を選択して「申し込む」をクリックします。

大塚商会

閉じる

SSL証明書の申請

入力

確認

完了



SSLサーバ証明書 (SureServer) / EV SSLサーバ証明書 (SureServer) の
「証明書発行申請」を受け付けました。

受付確認の通知メールを実務担当者様宛にお送りしました。
申請後の流れや注意事項などを記載しておりますので必ずご確認ください。
[詳しくはこちら](#)

ウィンドウを閉じる

9 申請の完了画面が表示されます。
「ウィンドウを閉じる」をクリックし、お客様マイページからログアウトします。

[illegible]

10 「ステップ2：CSRの作成」手順8（P.9）で残した画面に戻り、「ログアウト」をクリックします。

以上で、ステップ3の作業は終了です。




ステップ4: 証明書のダウンロード

！ こちらの作業は、「証明書発行のお知らせ」というメールが到着してから開始してください。

サイバートラストのページは予告なく変更される場合があります。その場合は適宜指示に従って作業を進めてください。

メールは、サイバートラストからお客様マイページの実務担当者のメールアドレス宛てに送られます。「ステップ3: 証明書の発行申請」手順7(P.13)で通知先を追加された場合は、追加したメールアドレス宛てにもメールが送られます。

メールの送信日が2019年9月30日以降か、9月30日までかによって、「本ステップ」手順7(P.17)以降でダウンロードする中間証明書が異なりますのでご注意ください。



お客様マイページから証明書をダウンロードします。

1 ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。
<https://mypage.otsuka-shokai.co.jp/keiyaku>

2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリックします。

ログインID	「お客様番号(旧契約マイページのID)」を入力
パスワード	「お客様マイページ(旧契約マイページ)のパスワード」を入力

！ 弊社営業よりお申込書でSSLサーバ証明書をご契約いただいたお客様

SSLサーバ証明書専用のログインID・パスワードをお送りしておりますのでそちらを入力し、手順3に進みます。

3 「契約内容の確認」をクリックします。

4 SSLサーバ証明書の「契約内容を確認する」をクリックします。



5 「SSL証明書ダウンロード」をクリックします。



大塚商会 閉じる

SSL証明書のダウンロード

お客様番号: 0000405039

オプション名: SSLサーバ証明書 (SureServer)

※ 画面省略 ※

通知メールアドレス1: not.send@otsuka-shokai.co.jp

通知メールアドレス2:

通知メールアドレス3:

ダウンロードされた証明書も、Webサーバにインストールされる際には、中間CA証明書が必要となります。下記のサイトよりダウンロードしてご利用ください。

SSLサーバ証明書(SureServer)をご契約のお客様: SureServer(SHA-2)

EV SSLサーバ証明書(SureServer)をご契約のお客様: SureServer EV(SHA-2)(連絡ファイルの増設をご利用ください)

SureServer 中間CA証明書ダウンロード

ダウンロードする

6 「ダウンロードする」をクリックし、ファイルを保存します。

※ステップ5で利用しますので、SSL証明書とわかるように保存してください。

次に「SureServer 中間CA証明書ダウンロード」をクリックします。

7 サイバートラストのダウンロードページが表示されます。

次の手順は、ご契約のサービスによって異なります。

■EV SSLサーバ証明書 (SureServer) をご契約のお客様

→手順8に進みます。

■SSLサーバ証明書 (SureServer) をご契約のお客様

→手順10に進みます。

cybertrust

企業情報 手続内容 お知らせ 導入事例 検索ワードを入力

ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

■ HOME > SSLサーバ証明書(SureServer) > ルート・中間 CA 証明書ダウンロード

トップ SureServer 製品情報 お申込み手続 リポート情報 申込ツール

SureServer / SureServer EV / SureMail
ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer シリーズおよび SureMail のルート証明書と中間 CA 証明書をダウンロードいただけます。なおご利用にあたり、最新の加入契約書(CPS)をご確認ください。

SureServer EV Prime SureServer Prime

SureServer EV Prime SureServer Prime

(SHA-256 for クラウド利用) (SHA-256 for クラウド、デジタルカード利用)

ご利用のお客様はこちら

SureServer EV 中間 CA 証明書ダウンロード SureServer 中間 CA 証明書ダウンロード SureMail 中間 CA 証明書ダウンロード

！ 手順8の作業は、「EV SSLサーバ証明書(SureServer)」をご契約のお客様向けの作業になります。

8 「SureServer EV中間CA証明書ダウンロード」をクリックします。

！ 「SureServer EV中間CA証明書ダウンロード」を必ず選択してください

誤って他の項目を選択すると、正常に設定が完了できません。

cybertrust

企業情報 手続内容 お知らせ 導入事例 検索ワードを入力

ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

■ HOME > SSLサーバ証明書(SureServer) > ルート・中間 CA 証明書ダウンロード

トップ SureServer 製品情報 お申込み手続 リポート情報 申込ツール

SureServer / SureServer EV / SureMail
ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer シリーズおよび SureMail のルート証明書と中間 CA 証明書をダウンロードいただけます。なおご利用にあたり、最新の加入契約書(CPS)をご確認ください。

SureServer EV Prime SureServer Prime

SureServer EV Prime SureServer Prime

(SHA-256 for クラウド利用) (SHA-256 for クラウド、デジタルカード利用)

ご利用のお客様はこちら

SureServer EV 中間 CA 証明書ダウンロード SureServer 中間 CA 証明書ダウンロード SureMail 中間 CA 証明書ダウンロード

- 9 「クロスルートなし（3階層）」タブを選択します。
 「中間CA証明書」の「テキスト形式」を右クリックし、保存します。
 ※ステップ5で利用しますので、中間証明書とわかるように保存してください。

サイバートラストの画面を閉じます。

手順6（P.17）の画面に戻り、「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。お客様マイページからログアウトします。

以上で、ステップ4の作業は終了です。
 ステップ5に進みます。

EV 認証証明書用 ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

SureServer EV Prime / SureServer EV
 ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer EV Prime / SureServer EV 用のルート・中間 CA 証明書がダウンロードできます。企業認証 (OV) 証明書の SureServer をお使いの方は、企業認証(OV)証明書用 ルート・中間 CA 証明書ダウンロードページをご利用ください。ご利用にあたり、最新の加入契約書、CP/CPS をご確認くださいませようお願いたします。

最新の提供開始日
 中間 CA 証明書: 2019 年 9 月 30 日 9:00

一般的な構成での利用を想定されている場合、クロスルートなし（3 階層）をご利用ください。
 幅広いクライアントカバレッジをサポートする必要があるなど、特定のご要望がある場合にはクロスルートあり（4 階層）をご利用ください。

	コモンネーム (または OU の値)	設定	ダウンロード	プロファイル
ルート証明書	Security Communication RootCA2	不要※1	↓ テキスト形式	詳細
中間 CA 証明書	Cybertrust Japan SureServer EV CA G3	必要	↓ テキスト形式	詳細
サーバー証明書	お申込みの FQDN	必要	個別にご案内※2	

※1 ルート証明書の設定が必須のソフトウェア・機器をご利用の場合のみ、設定してください (例: iKeyman や Lotus Domino、Keytool(Tomcat) など)。
 ※2 「証明書発行のお知らせ」メールに記載の URL からダウンロードしてください。

「テキスト形式」を右クリックし、保存します。

！左図は、2022年8月時点のダウンロードページです。
 ダウンロードページは予告なく変更される場合があります。

ダウンロードページが変更されていた場合は、以下に該当する中間証明書をテキスト形式でダウンロードしてください。

「SureServer EV 中間CA証明書」
 →「クロスルートなし(3階層)」
 →「中間CA証明書」

！手順10の作業は、「SSLサーバ証明書(SureServer)」をご契約のお客様向けの作業になります。

- 10 「SureServer 中間CA証明書ダウンロード」をクリックします。

！「SureServer 中間CA証明書ダウンロード」を必ず選択してください

誤って他の項目を選択すると、正常に設定が完了できません。

ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

SureServer / SureServer EV / SureMail
 ルート・中間 CA 証明書 ダウンロード

このページでは、SureServer シリーズおよび SureMail のルート証明書と中間 CA 証明書をダウンロードいただけます。なおご利用にあたり、最新の加入契約書、CP/CPS をご確認くださいませようお願いたします。


！ SureServer EV Prime ! SureServer Prime

SureServer EV Prime
 SureServer EV
 (OV, for クラウド利用)
 をご利用のお客様はこちら

SureServer Prime
 SureServer
 (OV, for クラウド、シールドカード利用)
 をご利用のお客様はこちら

SureMail
 をご利用のお客様はこちら

SureServer EV 中間 CA 証明書ダウンロード SureServer 中間 CA 証明書ダウンロード SureMail 中間 CA 証明書ダウンロード



「テキスト形式」を右クリックし、保存します。

11 「クロスルートなし (3階層)」タブを選択します。
「中間CA証明書」の「テキスト形式」を右クリックし、保存します。

※ステップ5で利用しますので、中間証明書とわかるように保存してください。

サイバートラストの画面を閉じます。

手順6 (P. 17) の画面に戻り、「閉じる」をクリックし、画面を閉じます。お客様マイページからログアウトします。

以上で、ステップ4の作業は終了です。
ステップ5に進みます。


❗ 左図は、2022年8月時点のダウンロードページです。
ダウンロードページは予告なく変更される場合があります。

ダウンロードページが変更されていた場合は、以下に該当する中間証明書をテキスト形式でダウンロードしてください。

「SureServer 中間CA証明書」
→「クロスルートなし(3階層)」
→「中間CA証明書」



ステップ5: 証明書のインストール




アルファメール2の管理者機能から証明書をインストールします。

- 1 ブラウザを起動し、アルファメール／アルファメール2会員サイトにアクセスします。
<https://www.alpha-mail.jp/>
「ログイン」をクリックします。

- 2 必要事項を入力し、「ログイン」をクリックします。
- | | |
|---------|-------------------------|
| メールアドレス | 「管理者メールアドレス(ログインID)」を入力 |
| パスワード | 「管理者パスワード」を入力 |

- 3 「独自SSL」をクリックします。





4 「独自SSL設定」をクリックします。

! CSRを発行したサーバが選択されていることを確認してください

CSRを作成したサーバと異なるサーバが公開中となっている場合、秘密鍵が一致しません。
CSRを作成したサーバが公開中となっていることを確認してから、以下の手順を実施してください

公開中のサーバは、管理者メニューのアイコンに緑色のチェックマークがついています




SSL サーバ 証明書	「ステップ4: 証明書のダウンロード」手順6 (P.17)でダウンロードしたファイルをメモ帳等で開きます。 -----BEGIN CERTIFICATE----- から -----END CERTIFICATE----- を含めたすべての行をコピーして貼り付けます。
中間 認証局 証明書	「ステップ4: 証明書のダウンロード」でサイバートラストのダウンロードページからダウンロードしたファイルをメモ帳等で開きます。 -----BEGIN CERTIFICATE----- から -----END CERTIFICATE----- を含めたすべての行をコピーして貼り付けます。
秘密鍵	「新しいCSRの作成」で作成した秘密鍵を選択します。

▶をクリックすると入力欄が表示されますが、こちらの入力欄には何も入力しません。


[クロスルート方式用中間認証局証明書を入力する](#) ▶

閉じる

以上で、ステップ5の作業は終了です。
ステップ6に進みます。



ステップ6: 証明書のインストール完了確認



証明書のインストールが正常に完了されたか確認します。

- 1 ブラウザを起動し、以下URLにアクセスします。
https://sstoool.cybertrust.ne.jp/support_tool/index01.php

- 2 必要事項を入力し、「設定を確認する」をクリックします。

https	選択します。
FQDN 1	取得されたSSL証明書のコモンネームを入力します。 (例) www.alpha-mail.jp


- 3 インストールが正常に完了された場合、証明書が正しく設定された旨の文言が表示されます。
※画面に表示される文言は、ご契約のサービスによって異なります。

併せてコモンネームとサーバ証明書の有効期限が正しいことを確認しましたら、画面を閉じます。

以上で、ステップ6の作業は終了です。
すべての作業が終了しましたので、SSLサーバ証明書をご利用いただけます。



ステップ7: 常時SSL化の設定




常時SSL化の設定をします。



1 「独自SSL」をクリックします。



2 「常時SSLの設定」をクリックします。



3 「常時SSLを有効にする」にチェックを入れ、相応しいコモンネームを選択し、「保存」をクリックします。


！ 常時SSLを無効にするには

すでに常時SSL化されている場合は、チェックが入った状態になっています。
常時SSL化をやめるときは、チェックを外してください。

☒ 常時SSLを有効にする

コモンネーム
☒ https://www.lt-manual.info
☐ https://lt-manual.info

※ 必要に応じて、.htaccessのバックアップを取ることをおすすめします。



4 設定が完了すると左記画面が表示されます。
「閉じる」をクリックします。

以上で、ステップ7の作業は終了です。