旧SMTP認証サービス 設定変更方法

2008年4月9日をもちまして、旧SMTP認証サービスを終了させていただきます。 ご利用中のお客様は、設定の変更をお願いいたします。

従来は送信メールサーバのユーザIDとパスワードをドメイン名ごとに共通のものを設定いただいておりましたが、 今後はアカウントごとにユーザIDとパスワードを設定する必要があります。本マニュアルでは設定の変更方法をご案内します。

pop.demodemo.jp のプロパティ	<u>? ×</u>	🕿 pop.demodemo.jp のプロパティ	? ×
と般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定		全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定	
サーバー情報		サーバー情報	
受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3		受信メール サーバーの種類(<u>M</u>): POP3	
受信メール (POP3) (D: pop.demodemo.jp		受信メール (POP3) @: pop.demodemo.jp	
送信メール (SMTP)(U): smtp.demodemo.jp		送信メール (SMTP)(<u>U</u>): Jamsub.demodemo.jp	
受信メール サーバー		受信メール サーバー	
アカウント名(C):otsuka-tarou@demodemo.jp		アカウント名(<u>C</u>): otsuka-tarou@demodemo	o.jp
パスワード(<u>P</u>): *******		パスワード(<u>P</u>): *********	
▶ パスワードを保存する(W)			Ø
 セキュリティで(保護されたパスワード認証でログオンする(S))	 セキュリティで1米護されたバスワード記念証でログオンする 	5(<u>5</u>)
送信メール サーバー		送信メール サーバー	
▼ このサーバーは認証が必要(型)		▶ このサーバーは認証が必要(型)	
送信メール サーバー	? ×	送信メール サーバー	
ログオン情報		ログオン情報	
○ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(する(<u>U)</u>
プログルタ(D) demodemo in		7hdyh260;	
パスワード(P): ********	I	パスワード(P):	
▼ パスワードを保存す	ta(<u>w</u>)	- ■ パスワードを保	(存する(<u>W</u>)
□ セキュリティで保護されたパスワード認証で	ログオンする(<u>S</u>)	□ セキュリティで「保護されたパスワード認	塩正でログオンする(<u>S</u>)
	(+v)U/		0K ++>>t

📕 注意事項

- ・設定変更はメールを送る可能性のある全てのPC、複合機などで実施してください。
- ・プロバイダのOP25B対策により、サブミッションポートでのみメール送信が出来る使用に変わっているお客様は、 変更の必要はありません。
- ・本マニュアルではMicrosoft Outlook Express 6.0 (Windows版)の設定方法をご案内します。
 その他のメールソフトをご利用になる場合は、各項目に準拠して設定ください。
- ・本マニュアルでは例として以下環境で説明をしています。実際に設定される際は、お客様の環境に置き換えてご利用ください。

ドメイン名	demodemo.jp
メールアドレス	otsuka-tarou@demodemo.jp

📕 設定を変更する

🗐 Outlook Express	
│ ファイル(E) 編集(E) 表示(V)((ツール(11) メッセージ(11) ヘルブ(11)
	送受信(S) •
」メールの作成 送受信	すべて同期(乙)
👙 Outlook Express	フォルダの同期(N) オコライン田(マーカ(K)
フォルダ ×	
🕼 Outlook Express	アドレス帳(B) Ctrl+Shift+B 詳信要表現として順(つきかける(D)
🖻 🧐 ローカル フォルダ	
	▼メッセージ ルール(<u>R</u>) ・
	アカウント(A)
────────────────────────────────────	オプション(<u>Q</u>)
- 🞯 削除済みアイテム	■ 〔受信トレイ〕 には、未開封メール メッセージ()

- 1 Outlook Expressを起動します。
- 2 「ツール」→「アカウント」の順に選択します。 インターネットアカウントの画面が表示されます。









3 「メール」タブをクリックし、変更するアカウントを選択して「プロパティ」ボタンをクリックします。

プロパティ画面が表示されます。

4 「サーバー」タブをクリックし、必要事項を入 カします。

送信メール	「amsub. ドメイン名」を入力します。
このサーバー は認証が必要	選択します。

5 「設定」ボタンをクリックします。

送信メールサーバー画面が表示されます。

6 「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」 を選択し、「OK」ボタンをクリックします。

送信メールサーバー画面が閉じます。

7「適用」ボタンをクリックし、「OK」ボタンを クリックします。

> 設定が保存されます。インターネットアカウントの画面を 閉じてください。

以上で設定の変更は完了です。

ノールを送る可能性がある全てのPC、複合機などで 設定変更が完了しましたら「IBSMTP認証設定完了通知(お客様ご連絡用)」をFAX送信ください。 FAX受け付け後、翌営業日にIBSMTP認証サービスの 利用停止処理を行います。